

راهنمای اتصال و آپلود فایل با WinSCP


برای اتصال به سرور wp.kntu.ac.ir با استفاده از پروتکل SFTP (که از طریق SSH امن می‌شود) در WinSCP و انتقال فایل‌هایتان، مراحل زیر را دنبال کنید:

گام ۱: دانلود و نصب WinSCP

1. نرم‌افزار WinSCP را از وبسایت رسمی آن (<https://winscp.net/eng/index.php>) دانلود و نصب کنید. (اگر قبلاً نصب نکرده‌اید).

گام ۲: ایجاد نشست (Session) جدید

1. نرم‌افزار WinSCP را اجرا کنید. پنجره Login (ورود) به‌طور خودکار باز می‌شود. اگر باز نشد، روی دکمه New Session (نشست جدید) کلیک کنید.



2. اطلاعات اتصال را مطابق با جزئیات زیر وارد کنید:

پارامتر	مقدار	توضیحات
File protocol	SFTP	این پروتکل برای انتقال امن فایل از طریق SSH استفاده می‌شود.

پارامتر	مقدار	توضیحات
Host name	wp.kntu.ac.ir	آدرس سرور شما.
Port number	44022	پورت سفارشی SSH شما.
User name	نام کاربری شما در wp	نام کاربری که برای دسترسی به سرور به شما داده شده است.
Password	رمز عبور شما در wp	رمز عبور مربوط به نام کاربری شما.


3. (اختیاری) برای ذخیره این تنظیمات برای دفعات بعدی، روی دکمه **Save** (ذخیره) کلیک کنید و یک نام دلخواه برای این اتصال وارد کنید (مثلاً KNTU-WP-SSH).

گام ۳: اتصال به سرور

1. پس از وارد کردن تمام اطلاعات، روی دکمه **Login** (ورود) کلیک کنید.
2. **اخطار کلید میزبان (Host Key):** اگر برای اولین بار به این سرور متصل می‌شوید، WinSCP یک اخطار درباره "Host Key" (کلید میزبان) نمایش می‌دهد. این یک هشدار امنیتی طبیعی است. برای ادامه، روی **Yes** (بله) کلیک کنید تا کلید سرور ذخیره شود و اتصال برقرار گردد.

گام ۴: آپلود فایل‌ها و پوشه‌ها

پس از اتصال موفقیت‌آمیز، پنجره اصلی WinSCP باز می‌شود که به دو پنل تقسیم شده است:



- سمت چپ (**Local**): فایل‌ها و پوشه‌های موجود در کامپیوتر شخصی شما.
- سمت راست (**Remote**): فایل‌ها و پوشه‌های موجود در سرور (در اینجا wp.kntu.ac.ir).

برای آپلود (انتقال) فایل یا پوشه از کامپیوتر شخصی به سرور، یکی از روش‌های زیر را دنبال کنید:

- روش کشیدن و رها کردن (**Drag and Drop**):
 1. در پنل سمت راست (سرور)، به پوشه‌ای بروید که می‌خواهید فایل‌ها در آن آپلود شوند (مثلاً public_html).
 2. در پنل سمت چپ (کامپیوتر شخصی)، فایل‌ها یا پوشه‌های مورد نظر خود را پیدا کنید.
 3. فایل‌ها یا پوشه‌های انتخاب شده را با ماوس از پنل چپ به پوشه مقصد در پنل راست بکشید و رها کنید.
- روش منوی راست کلیک:
 1. در پنل سمت چپ (کامپیوتر شخصی)، فایل یا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. روی آن راست کلیک کنید و گزینه **Upload** (آپلود) را انتخاب کنید.
 3. پنجره **Upload** باز می‌شود. اگر می‌خواهید محل آپلود را در سرور تغییر دهید، آن را در این پنجره تعیین کنید. سپس روی **OK** کلیک کنید.

انتقال فایل‌ها و پوشه‌ها بلافاصله شروع می‌شود. شما می‌توانید پیشرفت عملیات را در قسمت پایین پنجره مشاهده کنید.

گام ۵: قطع اتصال

- پس از اتمام کار، برای قطع اتصال امن از سرور، از منوی **Session** (نشست) گزینه **Disconnect** (قطع ارتباط) یا **Close** (بستن) را انتخاب کنید.